

## Hur du syr kantband utan bandkanatar




Här har jag en överdel som jag ska kanta hals och ärmhål på.



Jag sprättar ca 1 cm på ena axelsömen .




På denna bild har jag även sprättat 1 cm i varje ärmhål.



Jag tar kantbandet och lägger räta mot räta med halskanten, tänk på att dra "lagom" mycket. Jag mäter aldrig men 0,75 av öppningen som ska kantas bör kantbandet vara.



Så här ser det ut när kantbandet ligger rätta mot rätta med halsöppningen.



Nu syr jag fast kantbandet med overlocken, tänk på att sträcka tyget så att kantbandet ligger slätt mot tyget som ska kantas.



Nu är kantbandet fast sydd.



Nu lägger jag plagget och kantbandet med rätsidan ned och ser till att sömmen ligger ut mot kantbandet.



Viker kantbandet över sömmen.



Nu sätter jag klämmor runt öppningen. Kantbandet ligger över sömmen. Här ser ni både från rätsidan och avigsidan.




Nu syr jag med tvillingnål från rätsidan.

Styngdlängd 4,5-5.



Klipp bort överflödigt tyg från kantbandet så nära sömmen du vågar.



Nu är tyget bortklippt.

**Nu ska vi göra snyggt vid kantbandsändarna**



Sy med raksöm börja en bit in på overlocksömmen, glöm inte att fästa. Se till att kantbandet ligger rakt över varandra och sy hela vägen, fast trådarna.




Klipp bort ena flärppen, nära sömmen.



Vik över bandet som finns kvar, över det du precis klippte bort. Om du använder lim så limma fast biten så den ligger still.

Sy med raksöm över kantbandet, här kan du behöva lätta på pressafotstrycket, för att den ska gå att sy.





Som ni ser blir sömmen snygg och prydlig.



Klipp av den sista biten kantband nära sömmen.

Klart!

Ida Georgiou

2018-02-02